

- 1) Провести раскрой ~~всех деталей~~ и ВТО всех деталей с учетом направления долевой нити.
- 2) Стачать рельефные швы шпательными частями пололек, заутюжить в сторону бока.
- 3) Соединить верхнюю и нижнюю части полочки, делая сборку по верхней части полочки, стачать, обработать край оверлоком / зигзагом, заутюжить в сторону нижней части полочки.
- 4) Совместить подборт и полочку, стачать, вывернуть на лицевую сторону, выметать кант 1-2 мм и приутюжить. Удалить нити временного назначения. Разметить месторасположение петель и пуговиц, на одной стороне сделать петли, на другой - пришить пуговицы.
- 5) Совместить обтачку кокетки спинки с кокеткой спинки, стачать, вывернуть, выметать кант 1-2 мм, приутюжить, удалить нити временного назначения.
- 6) Соединить кокетку спинки и спинку, стачать, делая 2 мм кант складки на кокетке спинки, обработать срезы, заутюжить в сторону спинки.
- 7) Соединить полочки со спинкой по плечевым срезами лицом к лицу, стачать, край обработать, заутюжить в сторону спинки.
- 8) Совместить проймы с кантами рукавов ~~лицом к лицу~~ лицом во внутрь, стачать, срезы обработать и заутюжить в сторону низа рукава.
- 9) Пришить низ рукавов нитками временного назначения. Пришить ~~манжеты~~ манжеты к рукаву лицом к лицу, стачать, вывернуть и приутюжить. Заутюжить противоположный край манжета на 10 мм и прикрепить к изнаночной стороне рукава, стачать на 1-2 мм от края. Удалить нитки временного назначения.
- 10) Соединить края боковой части юбки с кокеткой юбки, стачать, обработать край и заутюжить в сторону боковой части юбки.
- 11) Соединить по возможности детали с центральной частью переднего полотнища с одной стороны и стачать, срезы обработать и заутюжить в сторону боковой части юбки. Также с другой стороны.
- 12) Соединить юбку с верхним лифом ~~к~~ лифу, стачать, срезы обработать и заутюжить в сторону юбки.
- 13) Провести ВТО готового изделия